




# Запись звука в программе Audacity



Подключите микрофон к музыкальной плате Вашего компьютера. Чаще всего это гнездо розового цвета.




1. Вначале установим параметры записываемого файла. После запуска программы, выбираем "Правка" - "Настроить".





2. Появляется окно установки параметров в котором выбрана закладка "Audio I/O". В графе "Каналы" выбираем "1 (Моно)":


Channels: 1 (Mono)




3. Выбираем следующую закладку - "Качество", где в соответствующей графе выбираем 11025 Гц:




Частота дискретизации по умолчанию: 11025 Hz




4. В закладке "Форматы" выбираем:






5. И, наконец, в закладке **"Интерфейс"** ставим везде галочки и выбираем **"-120 дБ"**.

После этого нажимаем:



Параметры установлены.



6. Включаем уровень записи щелчком на нём.




7. Регулируем уровень движком. Чтобы не "зашкаливало".




8. Нажимаем кнопку **"Запись"** и звучим в микрофон.




9. Когда нужно нажимаем **"Стоп"**.




На экране появляется звуковая дорожка с осциллограммой записи. На рисунке продолжительность записи примерно **3,5** секунды.




9. Теперь звук нужно сохранить. Нажимаем **"Файл"** - **"Экспортировать в WAV..."**



## 10. Появляется окно "Сохранить".




В котором мы называем наш файл, указываем папку, где он будет лежать и нажимаем: **Сохранить**






11. Закрываем программу. Нажимаем "Файл" - "Выйти".



Появляется такое окно. Нажимаем:


Нет

## Установка уровня записи на компьютере




1. Нажимаем кнопку "Пуск" в левом нижнем углу экрана и выбираем "Настройка" - Панель управления".





2. Появляется окно "Панель управления" в котором выбираем вкладку "Звуки и аудиоустройства".



3. Открывается окно "Звуки и аудиоустройства" в котором выбираем вкладку "Запись звука - громкость". В следующем окне находим "Микрофон", выбираем его (галочка) и движком "Громкость" выставляем уровень входного сигнала. Закрываем окно "Уровень записи"

Далее пользуемся регулятором уровня записи программы в которой записываем звук.

